

Tipp: Adobe Acrobat und Reader parallel betreiben

Tipp:

Adobe Acrobat und Adobe Reader zu Test- und Demozwecken parallel betreiben

Zielgruppe:

Formularentwicklung, Überprüfung von Dokumenten welche „Reader enabled“ wurden

Software:

Adobe Acrobat und Reader Version 6.0, 7.0 u. 8.0 WIN

Einleitung:

Wenn Adobe Acrobat geöffnet ist lässt sich der Adobe Reader nicht mehr starten. Genauso andersherum.

Abhilfe:

Um Acrobat und Reader parallel zu betreiben folgen Sie bitte der Anleitung rechts.

Um Acrobat und Reader parallel laufen zu lassen folgende Vorgehensweise:

Öffnen Sie *C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Acrobat\Reader*

Klicken Sie die Datei „AcroRd32.exe“ mit der rechten Maustaste an und ziehen sie in die Taskleiste unten links. „Verknüpfung erstellen.“

Klicken Sie die neue Verknüpfung in der Taskleiste mit der rechten Maustaste an und gehen Sie auf „Eigenschaften“.

Unter „Verknüpfung“ gehen Sie bitte zu „Ziel“ und fügen der Zeile „*C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe*“ einfach **Leerschlag, Slash** und ein kleines **n** an.

So müsste die Zeile jetzt aussehen:

„C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe“ /n

Öffnen Sie *C:\Programme\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat*

klicken Sie die Datei „Acrobat.exe“ mit der rechten Maustaste an und ziehen sie in die Taskleiste unten links. „Verknüpfung erstellen.“

Klicken Sie die neue Verknüpfung in der Taskleiste mit der rechten Maustaste an und gehen Sie auf „Eigenschaften“.

Unter „verknüpfung“ gehen Sie bitte zu „Ziel“ und fügen der Zeile

„C:\Programme\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrobat.exe“ einfach **Leerschlag, Slash** und ein kleines **n** an.

So müsste die Zeile jetzt aussehen:

„C:\Programme\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrobat.exe“ /n

Das Anfügen dieser Kombination hat zur Folge, dass Acrobat und Reader in „n“ (einer unbestimmten Anzahl) Instanzen laufen darf. Somit kommen sich die beiden Applikationen nicht mehr in die Quere.

